


AAO-Display

Anzeige-Fahrzeuge

Home → Alarmausrückordnung



Fahrzeuge zur Anzeige im AAO-Display konfigurieren:

1. Stammdaten → Fahrzeuge → Editieren

Configuration form for vehicle data:

- Bundesland: **BW**
- Organisation: **FW**
- Region: **BL**
- Ort: **MUS**
- Abt. Nr.: []
- Funktion: []
- Ordnungskennung: **1**
- OPTA: []
- Fahrzeugbezeichnung (kurz): **KdoW**
- Fahrzeugbezeichnung (lang): **Musterstadt 1/10**
- Organisation: **Feuerwehr**
- Name der Orga.: []
- FMS-Kennung: **62972110**
- Tetra Subscriber Identity: []
- Fahrzeug Typ: **43**
- Antrieb: ohne Straße Allrad Kette Schiene
- Funkruf: **Bal-1/10**
- AAO Name Leitstelle: **Bal-1/10** (highlighted with a red box)
- AAO Anzeige: **KdoW**
- Kennzeichen: **Mu-FF-110**
- Letzter Status: **4 - Ankunft am En**
- Außer Betrieb:
- in Status-Tableaus anzeigen:

- 2.
3. Feld: **AAO Name Leitstelle** setzen, (der Name des Fahrzeugs muss bei der jeweiligen Leitstelle angefragt werden und im Feld 1:1 übereinstimmen)
4. Speichern

Wird nun bei einer Alarmierung der Fahrzeugname im Alarm der betroffenen Abteilung gefunden, so wird das Fahrzeug im AAO-Display aufgelistet und Zeitstempel der jeweiligen Status gesetzt.

Es rücken aus:

| | | |
|----|-------|-------|
| 01 | 16:43 | 16:55 |
| | 7 | 2 |
| 02 | 16:43 | |
| | 7 | 2 |

Fehlersuche

Status wird nicht gesetzt oder Namen sind falsch

Wird im Alarm kein übereinstimmender Fahrzeugname des Feldes: **AAO Name Leitstelle** gefunden, so werden alle im Alarm vorhandenen Fahrzeuge angezeigt, mit ihrem Alarm Name. Üblicherweise ist der Alarm-Name der Name wie er im Feld: **AAO Name Leitstelle** enthalten sein sollte.


Da kein Fahrzeug zugeordnet werden konnte, werden auch keine Status gesetzt.

! Beim nachträglichen Ändern von Fahrzeugzuweisungen für den letzten Alarm ohne jegliche Übereinstimmung, kann es passieren, dass der Alarm mit nun übereinstimmenden Fahrzeugen neu gesetzt wird. !

einzeles Fahrzeug(e) fehlt

Sollte eines oder mehrere Fahrzeuge fehlen, wenn bereits Fahrzeuge im AAO-Display angezeigt werden und Zeitstempel für Status gesetzt werden, so konnte das Fahrzeug nicht dem Feld: **AAO Name Leitstelle** zugeordnet werden und fällt aus der Anzeige heraus.

From:
<https://www.fvsweb.com/wiki/> -

Permanent link:
<https://www.fvsweb.com/wiki/doku.php?id=workflow:anzeige-fahrzeuge&rev=1662101117> 

Last update: **02.09.2022 08:45**