


AAO-Display

Anzeige-Fahrzeuge

Home → Alarmausrückordnung



Fahrzeuge zur Anzeige im AAO-Display konfigurieren:

1. Stammdaten → Fahrzeuge → Editieren

The screenshot shows the 'Editieren' form for a vehicle. At the top, there are dropdown menus for 'Bundesland' (BW), 'Organisation' (FW), 'Region' (BL), 'Ort' (MUS), 'Abt. Nr.', 'Funktion', and 'Ordnungskennung' (1). Below these are input fields for 'Fahrzeugbezeichnung (kurz):' (KdoW), 'Fahrzeugbezeichnung (lang):' (Musterstadt 1/10), 'Organisation:' (Feuerwehr), 'Name der Orga.:', 'FMS-Kennung:' (62972110), 'Tetra Subscriber Identity:', 'Fahrzeug Typ:' (43), and 'Antrieb:' (radio buttons for 'ohne', 'Straße', 'Allrad', 'Kette', 'Schiene'). On the right side, there are fields for 'Funkruf:' (Bal-1/10), 'Foto:', 'AAO Name Leitstelle:' (Bal-1/10), 'AAO Anzeige:' (KdoW), 'Kennzeichen:' (Mu-FF-110), 'Letzter Status:' (4 - Ankunft am En), 'Außer Betrieb:' (checkbox), and 'in Status-Tableaus anzeigen' (checkbox). The 'AAO Name Leitstelle' field is highlighted with a red box.

- 2.
3. Feld: **AAO Name Leitstelle** setzen, (der Name des Fahrzeugs muss bei der jeweiligen Leitstelle angefragt werden und im Feld 1:1 übereinstimmen)
4. (Optional: Feld: **AAO Anzeige** setzen, Fahrzeugname wie er im AAO-Display angezeigt wird)
5. Speichern

Wird nun bei einer Alarmierung der Fahrzeugname im Alarm der betroffenen Abteilung gefunden, so wird das Fahrzeug im AAO-Display aufgelistet und Zeitstempel der jeweiligen Status gesetzt.

Es rücken aus:

01	16:43	16:55
	7	2
02	16:43	4
	7	2

Fehlersuche

Status wird nicht gesetzt oder Namen sind falsch

Wird im Alarm kein übereinstimmender Fahrzeugname des Feldes: **AAO Name Leitstelle** gefunden, so werden alle im Alarm vorhandenen Fahrzeuge angezeigt, mit ihrem Alarm Name. Üblicherweise ist der Alarm-Name der Name wie er im Feld: **AAO Name Leitstelle** enthalten sein sollte.

Da kein Fahrzeug zugeordnet werden konnte, werden auch keine Status gesetzt.

! Beim nachträglichen Ändern von Fahrzeugzuweisungen für den letzten Alarm ohne jegliche Übereinstimmung, kann es passieren, dass der Alarm mit nun übereinstimmenden Fahrzeugen neu gesetzt wird. !

einzeles Fahrzeug(e) fehlt

Sollte eines oder mehrere Fahrzeuge fehlen, wenn bereits Fahrzeuge im AAO-Display angezeigt werden und Zeitstempel für Status gesetzt werden, so konnte das Fahrzeug nicht dem Feld: **AAO Name Leitstelle** zugeordnet werden und fällt aus der Anzeige heraus.

From:
<https://www.fvsweb.com/wiki/> -

Permanent link:
<https://www.fvsweb.com/wiki/doku.php?id=workflow:anzeige-fahrzeuge&rev=1662101392>

Last update: **02.09.2022 08:49**