

# Atenschutztauglichkeit

E-PROFVS berechnet anhand der gespeicherten Daten automatisch, ob ein Mitglied tauglich für Atemschutz ist oder nicht. Für die Berechnung werden folgende Angaben berücksichtigt

- Eine gültige G26 mit 1-3 Jahre Gültigkeit.
- Alle 12 Monate eine bestandene Atemschutz Belastungsprüfung
- Alle 12 Monate einen Einsatz unter Atemschutz oder eine einsatzähnliche Übung unter Atemschutz
- Alle 12 Monate eine Theoretische Atemschutzunterweisung

## Stammdaten

Damit die Berechnung vom System automatisch durchgeführt werden kann müssen bei den Arztuntersuchungen folgende Felder ausgefüllt werden

- Atemschutzrelevant = ja
- Für Atemschutztauglichkeit berücksichtigen als

## Was pflege ich wo?

### G26 mit 1-3 Jahre Gültigkeit

Die G26 tragen Sie bitte beim jeweiligen Mitglied im Reiter Arztuntersuchungen ein.

→ Für Atemschutztauglichkeit berücksichtigen als = **G26**

**oder**

Sie fügen beim jeweiligen FW-Mitglied im Reiter Atemschutzzeiten einen Eintrag vom Typ **G26** hinzu

### Atemschutz Belastungsprüfung

Die Belastungsprüfung tragen Sie bitte beim jeweiligen Mitglied im Reiter Arztuntersuchungen ein.

→ Für Atemschutztauglichkeit berücksichtigen als = **Belastungsübung**

### Einsatz unter Atemschutz

Hierzu müssen Sie im jeweiligen Einsatzbericht beim Einsatzpersonal im Feld **Bemerkung** den Wert **Atemschutz** eintragen

### Einsatzähnliche Übung unter Atemschutz

Die Einsatzübung tragen Sie bitte beim jeweiligen Mitglied im Reiter Arztuntersuchungen ein.

→ Für Atemschutztauglichkeit berücksichtigen als = **Einsatz / Einsatznaheübung**

## Theoretische Atemschutzunterweisung

Die Atemschutzunterweisung tragen Sie bitte beim jeweiligen Mitglied im Reiter Arztuntersuchungen ein.

→ Für Atemschutztauglichkeit berücksichtigen als = **Unterweisung Atemschutz**

## Wann werden die Daten berechnet

- beim Speichern eines FW-Mitgliedes
- beim Hinzufügen einer Arztuntersuchung bei einem FW-Mitglied
- beim Ändern einer Arztuntersuchung bei einem FW-Mitglied
- beim Löschen einer Arztuntersuchung bei einem FW-Mitglied
- beim Hinzufügen von Einsatzpersonal
- beim Löschen von Einsatzpersonal
- täglich um 0:00 Uhr

From:

<https://www.fvsweb.com/wiki/> -

Permanent link:

<https://www.fvsweb.com/wiki/doku.php?id=workflow:atemschutztgl:start&rev=1661934812> 

Last update: **31.08.2022 10:33**