

# Anpassung Eingabemaske

Wie im [vorherigen Abschnitt](#) bereits erwähnt kann die Eingabemaske für jeden Einsatztyp individuell angepasst werden. Den Menüpunkt für die Konfiguration der Masken finden Sie hier

**Administration → Einsatzkonfiguration → Einsatzkonfiguration**

Die Seite ist wie folgt aufgebaut

	Einsatz (Normal)	Einsatz (BMA)	Brandwache	Sonntagsdienst	Übungsdienst	Externe Dienstleistung	Abrechnung Dienststellung
Feldname	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardwert	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Name des Feldes
- Name des Einsatztyps
- Über dieses Kontrollkästchen kann festgelegt werden ob das Feld beim entsprechenden Einsatztyp angezeigt werden soll oder nicht
- In diesem Feld kann festgelegt werden mit welchem Wert ein Feld bei einem bestimmten Einsatztyp vorbelegt werden soll

## Vorbelegung von Feldern mit bestimmten Werten

Mit welchen Werten die Felder vorbelegt werden können ist zum einen abhängig von der Art des Feldes und ggf. vom Feld selbst. Es gibt folgende Arten von Feldern:

- Textfelder (einzeilig und mehrzeilig)
- Datumsfelder
- Auswahllisten
- Kontrollkästchen
- Reiter

### Textfelder (einzeilig und mehrzeilig)

Hier wird der Text 1:1 übernommen wie er im Feld Standardwert eingetragen wird

### Datumsfelder

Für Datumsfelder muss das Datum im UnixTimestamp Format (Anzahl Sekunden seit dem 01.01.1970) eingegeben werden. Die Umrechnung eines bestimmten Datums in das UnixTimestamp Format können Sie auf dieser vornehmen [Datum umrechnen](#)

### Auswahllisten

Um eine Auswahlliste vorzuselektieren muss hier einfach ein Wert welcher sich in der Liste befindet eingetragen werden

### Kontrollkästchen

Wenn man möchte das ein Kontrollkästchen von Anfang an gesetzt ist muss man als Standardwert den Wert **Y** eintragen

### Reiter

Für Reiter können keine Standardwerte hinterlegt werden. Eingaben in diesem Feld werden ignoriert

## Das Feld Einsatznummer Feuerwehr

Wenn man möchte das das Feld Einsatznummer Feuerwehr automatisch gesetzt wird kann man im Feld Standardwert den Wert **auto** eintragen. Wenn der Wert auto gesetzt ist wird automatisch die nächste freie Nummer beim Erstellen des Einsatzes gesetzt.

From:

<https://www.fvsweb.com/wiki/> -

Permanent link:

<https://www.fvsweb.com/wiki/doku.php?id=workflow:einsatzabrechnung:einsatzkonfiguration> 

Last update: **29.03.2019 01:00**