Nummernkreise

Im E-PROFVS haben Sie die Möglichkeit für jeden Einsatztyp einen eigenen Nummernkreis zu definieren. Es gibt 2 Arten von Nummernkreisen die vom E-PROFVS bei der Einsatz- / Vorgangsverwaltung automatisch vorgeschlagen werden.

Einsatznummer Abteilung

Die Einsatznummer der Abteilung besteht aus 11 Ziffern und ist wie folgt aufgebaut

Bezeichnung	Stelle	Beispiel
Jahr	1 - 4	2018
Einsatztyp	5	1
Abteilungsnummer	6 - 7	03
fortlaufende Nummer	8 - 11	0001

Einsatznummer Feuerwehr

Die Einsatznummer der Feuerwehr besteht aus 9 Ziffern und ist wie folgt aufgebaut


Bezeichnung	Stelle	Beispiel
Jahr	1 - 4	2018
Einsatztyp	5	1
fortlaufende Nummer	6 - 9	0001

Über die Einsatznummer Feuerwehr können Sie Einsätze mehrerer Abteilungen zu einem Kostenbescheid zusammenfassen. Hierzu müssen Sie lediglich bei allen Einsätzen die Sie zusammenfassen wollen die gleiche Einsatznummer Feuerwehr eintragen.

Konfiguration der Abteilungsnummer


Die Abteilungsnummer für den Nummernkreis der Einsatznummer Abteilung können Sie im Menüpunkt

Stammdaten → **Stadt** / **Abteilung** / **Zug** → **Abteilung** bei der jeweiligen Abteilung einstellen. Bei einer einstelligen Nummer wird automatisch eine 0 vorangestellt.



Konfiguration Nummernkreis für Einsatztyp

Den Nummernkreis für die Einsatztypen können Sie im Menüpunkt **Administration** → **Einsatzkonfiguration** setzen. Gehen Sie dort auf der Seite bis fast ganz nach unten. Dort finden Sie dann folgenden Block wo Sie die Nummernkreise definieren können.



From:
https://www.fvsweb.com/wiki/
Permanent link:
https://www.fvsweb.com/wiki/doku.php?id=workflow:einsatzabrechnung:nummernkreise

Last update: 29.03.2019 01:00